

이카운트 API 연동방법


이 가이드는 이카운트 API 연동 설정을 진행하고 필요한 메뉴로 이동하는 방법을 안내합니다.

⚠ 주의

API 인증키는 총 두 단계에 걸쳐 발급되며, 먼저 테스트용 인증키가 발급된 후 인증 완료 시 최종 API 인증키가 발급됩니다.

Step 1. API 인증현황 메뉴로 이동하기


Self-Customizing > 정보관리 > API인증키발급 > API인증현황 버튼을 클릭합니다.



이카운트 홈페이지

Step 2. API 인증키 발급

1. API인증현황에서 **[키발급]** 버튼을 클릭합니다.
2. 테스트 인증키를 발급하겠습니까? 라는 알림이 나오면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.
3. API인증키발급 창에서 발급받을 ID를 선택합니다.



API 인증현황

Step 3. 발급된 인증키 및 검증 상태 확인

발급된 인증키를 확인했다면, 다음 단계에서 해당 정보를 Qnector에 입력하여 연동을 진행할 수 있습니다.



The screenshot shows a web interface titled 'API인증현황' (API Authentication Status). It contains a table listing various APIs and their verification status. Below this table, there is a section for '테스트 인증키' (Test Authentication Key) with instructions and a table of issued keys. The '키발급' (Key Issuance) button is highlighted with a red box.

구분	API명	상태
구매관리API	품목조회(단건)	미검증
	발주서조회	미검증
	구매입력	미검증
(재고)출력물API	재고현황	미검증
	재고현황(단건)	미검증
	창고별재고현황	미검증
	창고별재고현황(단건)	미검증
근태관리API	출/퇴근현황(사원)	미검증

◎ 테스트 인증키

테스트 인증키를 발급받아 개발을 진행합니다.
유효기간이 만료된 인증 키는 키발급을 클릭하여 유효기간을 갱신합니다.
※ 연속하여 테스트 키를 발급받아 요청을 하는 경우 중복 없이 차단될 수 있습니다.

발급ID	인증키	유효기간
예스넷	15ed006e08b56456cbcd2250abdc721473	2025년 7월 23일 ~ 2025년 8월 6일

발급된 인증키가 포함된 화면

⚠ 발급된 인증키의 유효기간이 짧기 때문에, 만료되면 연동이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


Step 4. 이카운트 연동 설정으로 이동

1. 대시보드 좌측 메뉴 확인

Qnector 대시보드 왼쪽 사이드 메뉴에서 이카운트 연동 설정 메뉴를 찾습니다.

2. 이카운트 연동 설정 클릭


해당 메뉴를 클릭하면, 이카운트 계정과의 API 연동을 설정할 수 있는 페이지로 이동합니다.



Qnector 대시보드 전체 화면

Step 5. 연동 계정 및 키 정보 입력

회사코드, 사용자ID, API Key를 입력하고, Test Key 여부를 체크한 뒤 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.




이카운트 연동 설정 화면

구분	설명
① 회사코드	이카운트에서 발급받은 회사 전용 코드 번호를 입력합니다.
② 사용자ID	발급된 ID를 입력합니다.
③ API Key	이카운트에서 발급받은 인증키를 입력합니다.
④ Test Key 여부	테스트용 인증키일 경우 선택합니다.

Step 6. Qnector 메뉴별 이카운트 연동 및 전송

Qnector에서는 메뉴별로 이카운트 데이터를 가져오거나 전송할 수 있습니다.
품목·재고·창고는 동기화 방식으로 주문 정보는 전송 방식으로 처리됩니다.
이 작업들은 API 검증 상태에도 반영되므로 1회 이상 테스트를 권장합니다.


- 6-1. 품목 관리 - 이카운트 연동
- 6-2. 재고 관리 - 이카운트 연동
- 6-3. 창고 관리 - 이카운트 연동
- 6-4. 주문 관리 - 이카운트 전송



Qnector 대시보드 전체 화면

Step 6-1. 품목 관리 - 이카운트 연동

- 1) 품목 관리 메뉴로 이동합니다
- 2) 상단의 [이카운트 연동] 버튼을 클릭합니다.
- 3) 오른쪽 패널에서 가져올 품목 코드를 선택합니다.
- 4) [동기화 실행] 버튼을 누르면 가져오기가 완료됩니다.




Qnector 품목 관리 화면 및 이카운트 가져오기 패널

 API Key가 만료되면 가져오기가 실패할 수 있으니 주의해주세요.

Step 6-2. 재고 관리 - 이카운트 가져오기

- 1) 재고 관리 메뉴로 이동합니다.
- 2) 상단의 [이카운트 연동] 버튼을 클릭합니다.
- 3) 오른쪽 패널에서 불러올 재고 품목을 선택합니다.
- 4) [동기화 실행] 버튼을 누르면 재고 정보가 동기화됩니다.
- 5) 가져오기 완료 후, 화면 상단에 성공/실패 건수가 표시됩니다.




Qnector 재고 관리 화면 및 이카운트 동기화 패널

 API Key가 만료되면 가져오기가 실패할 수 있으니 주의해주세요.

Step 6-3. 참고 관리 - 이카운트 가져오기

- 1) 참고 관리 메뉴로 이동합니다.
- 2) 상단의 [이카운트 연동] 버튼을 클릭합니다.
- 3) 별도의 선택 과정 없이, 이카운트에 등록된 모든 참고 정보가 자동으로 동기화됩니다.
- 4) 가져오기 완료 후, 화면 상단에 성공/실패 건수가 표시됩니다.




Qnector 참고 관리 화면

 API Key가 만료되면 가져오기가 실패할 수 있으니 주의해주세요.


Step 6-4. 주문 관리 - 이카운트 가져오기

- 1) 주문 관리 메뉴로 이동합니다.
- 2) 전송할 주문을 체크합니다.
- 3) 상단의 [이카운트 전송] 버튼을 클릭합니다.
- 4) 생성된 모달에서 전송할 창고를 선택합니다.
- 5) [전송] 버튼을 클릭하면 이카운트로 주문 정보가 전송됩니다.
- 6) 전송 완료 후 성공/실패 건수가 팝업으로 표시 됩니다.




Qnector 주문 관리 화면

 API Key가 만료되면 가져오기가 실패할 수 있으니 주의해주세요.



이카운트 전송 버튼 클릭시 표시되는 참고 선택 모달



이카운트 전송 결과 확인 화면


Step 7. 테스트키 검증 상태 확인하기

STEP 6에서 제공되는 품목/재고/창고/주문 이카운트 연동 기능 중 하나라도 데이터 조회 또는 전송을 한 번 이상 진행하면 API인증현황의 검증 여부가 자동으로 '검증됨'으로 변경됩니다.

검증됨 상태를 확인한 뒤 실제 운영 키를 발급할 수 있습니다.

Self-Customizing > 정보관리 > API인증키발급 메뉴로 이동한 후

[키발급] 버튼을 클릭하고, 발급받을 ID를 선택하여 실제 운영 키를 발급합니다.




테스트 연동 후 인증키 검증 여부가 '검증됨'으로 표시된 화면

Step 8. 검증 완료 후 실제 키 발급

검증으로 변경된 것을 확인 후 실제 키값을 발급 받을 수 있습니다.

Self-Customizing > 정보관리 > API인증키발급 > [키발급] 버튼을 클릭합니다.

키발급 창이 열리면 발급받을 ID를 선택하고 발급을 완료합니다.




API 키발급을 위해 발급받을 ID를 선택하는 화면

Step 9. 발급된 인증키 및 유효기간 확인

Self-Customizing > 정보관리 > API인증키발급 메뉴에 발급된 ID와 인증키를 확인할 수 있습니다.


유효기간 동안 사용이 가능하며 유효기간 안에 **[유효기간 연장]** 버튼 클릭 시 인증키 값이 변경되지 않고 유효기간만 늘릴 수 있습니다.



발급된 인증키와 유효기간을 확인할 수 있는 화면

Step 10. 연동 계정 및 키 정보 입력

API 연동설정 메뉴로 이동한 후 회사코드, 사용자ID, API Key를 입력하고, Test Key 여부를 체크한 뒤 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.




이카운트 연동 설정 화면

구분	설명
① 회사코드	이카운트에서 발급받은 회사 전용 코드 번호를 입력합니다.
② 사용자ID	발급된 ID를 입력합니다.
③ API Key	이카운트에서 발급받은 인증키를 입력합니다.
④ Test Key 여부	테스트용이 아닐 경우 체크를 해제합니다.

Step 11. 이카운트 API 연동 설정

상단의 [이카운트 설정] 메뉴를 선택하여 API 연동 설정 화면으로 이동합니다.




이카운트 설정 화면

Step 11. 이카운트 API 연동 설정

API 선택 영역을 클릭하면 드롭다운 목록이 표시되며, 연동할 API 유형을 선택할 수 있습니다.
선택한 API에 따라 하단에 표시되는 매핑 필드 항목이 자동으로 변경됩니다.

매핑 모드 영역을 클릭하면 자동매핑 또는 수동매핑을 선택할 수 있습니다.
선택한 방식에 따라 필드 연결 방식이 달라집니다.




이카운트 설정 화면

Step 11. 이카운트 API 연동 설정

수동매핑 상태에서 **[필드 설정]** 버튼을 클릭하면 필드 설정 창이 표시됩니다.

선택한 API 유형에 따라 설정 가능한 필드 항목이 달라지며, 매핑에 사용할 항목을 선택할 수 있습니다.

설정 완료 후 **[저장]** 버튼을 클릭하면 변경 내용이 적용됩니다.





이카운트 설정 화면

⚠ 자동매핑 선택 시에는 버튼이 비활성화되며 사용할 수 없습니다.

Step 11. 이카운트 API 연동 설정



[품목조회] API에서 자동매핑은 필드를 기본값으로 자동 연결하고 수동매핑은 각 필드를 직접 선택하여 연결합니다.



품목조회 자동/수동 매핑 화면

Step 11. 이카운트 API 연동 설정



[품목등록] API에서 자동매핑은 필드를 기본값으로 자동 연결하고 수동매핑은 각 필드를 직접 선택하여 연결합니다.



품목등록 자동/수동 매핑 화면

Step 11. 이카운트 API 연동 설정



[판매 API] API에서 자동매핑은 필드를 기본값으로 자동 연결하고 수동매핑은 각 필드를 직접 선택하여 연결합니다.



판매 API 자동/수동 매핑 화면

Step 11. 이카운트 API 연동 설정



[주문 API] API에서 자동매핑은 필드를 기본값으로 자동 연결하고 수동매핑은 각 필드를 직접 선택하여 연결합니다.



주문 API 자동/수동 매핑 화면

Step 11. 이카운트 API 연동 설정



[견적 API] API에서 자동매핑은 필드를 기본값으로 자동 연결하고 수동매핑은 각 필드를 직접 선택하여 연결합니다.



견적 API 자동/수동 매핑 화면

Step 11. 이카운트 API 연동 설정

[구매 API] API에서 자동매핑은 필드를 기본값으로 자동 연결하고 수동매핑은 각 필드를 직접 선택하여 연결합니다.



구매 API 자동/수동 매핑 화면